

Geräte-Sync - Kurzanleitung

Handy - Tablet - Laptop - PC

Ziel

Auf der Baustelle am Handy arbeiten und zu Hause am PC/Laptop mit demselben Projektstand weitermachen. Der Sync ist freiwillig und Ende-zu-Ende verschlüsselt.

1. Auf dem ersten Gerät

1. Projekt öffnen.
2. Mehr → Geräte-Sync.
3. „Neuen Sync-Link erstellen“.
4. Automatischen Sync eingeschaltet lassen.
5. „Sync-Link kopieren“ oder „QR anzeigen“.

2. Auf dem zweiten Gerät

1. PlanWerk installieren und als App starten.
2. Mehr → Geräte-Sync.
3. Sync-Link einfügen.
4. „Link auf diesem Gerät übernehmen“.
5. Status „verbunden“ und „Letzter Abgleich“ kontrollieren.

3. Danach im Alltag

Baustelle	Zuhause
Handy öffnen → neuesten Stand prüfen → arbeiten → Änderungen automatisch hochladen.	Laptop/PC öffnen → neuesten Stand übernehmen → weiterarbeiten → Änderungen automatisch hochladen.

Wichtig

Der vollständige Sync-Link ist wie ein Passwort. Wer ihn besitzt, kann die verschlüsselte Projektkopie auf einem Gerät entschlüsseln. Link nicht öffentlich weitergeben.

Wenn PlanWerk einen Konflikt meldet

Beide Geräte wurden seit dem letzten Abgleich verändert. PlanWerk überschreibt nicht automatisch. „Serverstand übernehmen“ wählen, wenn der andere Gerätestand gelten soll. „Lokalen Stand hochladen“ wählen, wenn dieses Gerät den gültigen Stand enthält.

Sicherste Vorgehensweise

Vor einer Konfliktentscheidung auf beiden Geräten eine Projektdatei exportieren. So bleibt kein Arbeitsstand verloren.

Sync wieder abschalten

Unter Geräte-Sync „Sync-Kanal löschen“ wählen. Die verschlüsselte Serverkopie wird entfernt; lokale Projektdaten auf dem Gerät bleiben erhalten.

Falls es nicht funktioniert

- PlanWerk muss über HTTPS laufen.
- Für Sync muss auf dem Server PHP aktiv sein und sync.php erreichbar sein.
- Internetverbindung prüfen.
- Bei neuem Gerät vollständigen Sync-Link verwenden - nicht nur einen Teil davon.
- Bei Kamera/Mikrofon zusätzlich die App-Berechtigungen des Geräts prüfen.